

Настройка GasKit для работы с ТС ПИюТ

ТС ПИюТ

С 28 декабря 2025 года вступило в действие новое требование для розничных продавцов: на кассовых зонах необходимо предусмотреть установку специализированного программного обеспечения ТС ПИюТ (Технические Средства Получения Информации о Товаре).

Рекомендуем начать настройку с вызова специалистов ТС ПИюТ, чтобы они подготовили ККМ и установили модуль ТС ПИюТ. В результате касса будет видна в личном кабинете <https://lk.ao-esp.ru> в статусе "Завершите настройку ЕСМ". После этого можно приступить к настройке GasKit.

Модель, название, РН ККТ ↓↑	Адрес ↓↑	Лицензия ЕСМ ↓↑	ЕСМ ↓↑	Версия	ЛМ чз ⓘ ↓↑ ⚙
АТОЛ 22Ф Тестовый МГМ Моя касса 0000000001014897 📄	199106, Санкт-Петербург, 24-я линия В.О., д.15, лит А	Истекает 7/29/2026	⚠ Завершите настройку ЕСМ	1.6.3.0-prod	● В сети ⋮

Важно:

Установкой и настройкой ТС ПИюТ занимаются аккредитованные партнеры разработчика ТС ПИюТ. Все вопросы, связанные с данным ПО, следует направлять в техподдержку ТС ПИюТ.

Настройка в GasKit

В GasKit интеграция с ТС ПИюТ (модель ЕСМ от компании АО "ЕСП") реализована в версии GK9.5.5.1361.

1. В настройках фискального регистратора открыть вкладку "Работа с ГИС МТ":

The screenshot shows the 'Фискальный регистратор' (Fiscal Register) application window. The top bar includes a menu icon, a back arrow, the title 'Фискальный регистратор', the user name 'Жукова', the date and time '26.06.2026 19:27:40', and a help icon. Below the title bar is a tabbed interface with the following tabs: 'Шаблон фискального чека', 'Параметры фискального регистратора', 'Данные ФР', 'Привязка видов оплаты', 'Привязка налоговых секций', and 'Работа с ГИС МТ'. The 'Работа с ГИС МТ' tab is active. It contains a 'Проверить токен ГИС МТ' button and several configuration options:

- 'Включить обмен с ГИС МТ': ☒
- 'Токен ГИС МТ': [masked text]
- 'Работать через ТС ПИюТ': ☒
- 'Адрес ТС ПИюТ':
- 'Работать напрямую с ГИС МТ': ☐
- 'Сервер ГИС МТ': [empty text field]
- 'Выполнять офлайн проверку': ☐
- 'Адрес для офлайн проверки': [empty text field]
- 'Логин': [empty text field]
- 'Пароль': [empty text field]

2. Установить флаг в поле "Включить обмен с ГИС МТ".

3. Ввести токен ГИС МТ.

4. Установить флаг в поле "Работать через ТС ПИюТ".

5. Ввести адрес ТС ПИюТ: <https://127.0.0.1> или <https://localhost> (с обязательным префиксом <https://>) и порт 51401

6. Применить конфигурацию.

Проверка взаимодействия GasKit и ТС ПИот

После успешной настройки и пробного считывания датоматрикс в модуле ТС ПИот должны отобразиться статус "стабильно", номер версии и название.

Единый Сервисный Модуль

0628510019042728 Обновить список

Информация Уведомления

ЕСМ

ID: 211acd72-582e-42ff-b6ba-b2e7053bb00d

Лицензия: Активна до 2026-07-26 00:00:00

Версия: 1.6.3.0-prod

Информация о кассе

Модель: РИТЕЙЛ-02Ф

Заводской номер: 0628510019042728

ФН: 9999078902008592

РНМ: 0000000000058650

ИНН: 7801009752

Смена: Открыта

ЛМ ЧЗ

Статус: Готов к работе

Версия: 2.5.1-2

IP: 127.0.0.1:50063

Последняя синхронизация:

Настроить адрес

Кассовое ПО

Статус: Стабильно

Версия: 9.5.5.1360

Название: GasKit

ГИС МТ

Статус: Стабильно

ID: 0628510019042728

Последняя синхронизация: 18:49:43 26-06-2026

Настройки Обновить информацию Сохранить логи

В личном кабинете <https://lk.ao-esp.ru> статус кассы должен измениться на "В сети".

Модель, название, РН ККТ	Адрес	Лицензия ЕСМ	ЕСМ	Версия	ЛМ ЧЗ
АТОЛ 22Ф Тестовый МГМ Моя касса 0000000001014897	199106, Санкт-Петербург, 24-я линия В.О., д.15, лит А	Истекает 7/29/2026	Завершите настройку ЕСМ	1.6.3.0-prod	В сети
РИТЕЙЛ-02Ф Тестовый МГМ Моя касса 0000000000058650	—	Истекает 7/29/2026	В сети	1.6.3.0-prod	В сети